

## SPINOFF – Installazione programma

Contabilità - Fiscali - Azienda


Il presente documento ha lo scopo di guidare l'utente all'installazione del software sia in *Monoutenza*, su un singolo posto di lavoro, che in *Multiutenza*, ovvero di installare il prodotto in modo che più postazioni di lavoro (*Client*) si colleghino tramite rete per l'archiviazione dati al pc principale (*Server*).

### Procedura generale per l'installazione

Dopo aver scaricato l'*installer*, una volta eseguito, verrà creata una cartella nella *root* principale chiamata **DVDSpin** con tutti i file necessari all'installazione. In seguito, si aprirà una finestra di dialogo (figura a lato) in cui verranno mostrate le versioni per ciascun modulo disponibile:

- **C#** (*C-Sharp*), il linguaggio di programmazione del gestionale
- **Coge**, per la parte di contabilità
- **Fisc**, per tutti i dichiarativi
- **Geve**, per l'aziendale.


Per procedere nell'installazione dei vari componenti del programma cliccare sul tasto **Setup**.



Il tasto **Info System** mostra all'utente le caratteristiche hardware principali della macchina e i componenti software installati (*Ado Mdac, Vba Jet e Runtime Access*) necessari al funzionamento del programma.

### Installazione MONOUTENZA/SERVER

Premendo il tasto *Avanti* comparirà una finestra nella quale occorrerà digitare il codice corrispondente ai moduli che si desidera installare:



- ✓ **CONTABILITA: Gestione Contabile**  
Contiene gli applicativi della Contabilità Generale, la gestione Cespiti, Inventari, Parcellazione, ecc....
- ✓ **AZIENDA: Gestione Vendite**  
Contiene gli applicativi per la Gestione Aziendale, le Vendite, gli Acquisti, il Magazzino, ecc....
- ✓ **FISCALI: Modulo Fiscale**  
Contiene i moduli per la compilazione delle Dichiarazioni dei Redditi, la gestione ICI, il Modello 770, ecc....
- ✓ **STUDIO: Modulo Fiscale + Gestione Contabile**

- ✓ **COMPLETA: Modulo Fiscale+ Gestione Contabile + Gestione Vendite**




**Namirial S.p.A.**


Via Caduti sul Lavoro n. 4, 60019 Senigallia (An) - Italia | Tel. +39 071 63494  
www.namirial.com | amm.namirial@sicurezzapostale.it | P.IVA IT02046570426  
C.F. e iscriz. al Reg. Impr. Ancona N. 02046570426 | REA N. AN - 157295  
Codice destinatario T04ZHR3 | Capitale sociale € 7.586.766,90 i.v.




Nell'esempio (figura sotto) sono mostrati i Moduli che verranno installati digitando il codice **COMPLETA**.



Premere il tasto *Avanti* per iniziare l'installazione. Nella schermata successiva confermare l'installazione nel percorso C:\SpinOff, premere **Sfoglia** nel caso in cui si desideri installare il software in un disco diverso da quello principale.




Tramite la *radio button* selezionare all'interno della finestra il tipo di installazione del prodotto:




- ✓ **Server/Monoutenza**  
Utilizzo del pc come postazione unica o principale (*Server*) in una rete, al quale si collegheranno altri pc secondari (*Client*).
- ✓ **Client**  
per la sola installazione dei componenti *Client* in un pc secondario.
- ✓ **Terminal Server**  
Tipologia riservata a PC dotati di sistema operativo *Server* e accesso in desktop remoto.

Confermare il nome del *gruppo icone* riservato al programma nel menu di *Avvio*, premere **Avanti** per proseguire e attendere l'apertura della finestra che consentirà la definitiva configurazione del programma, compresa l'installazione di *Microsoft SQL Server 2019* (se non dovesse essere presente). In caso contrario sarà segnalata all'utente l'istanza SQL al momento attiva sul PC (figura sotto).



Attendere il messaggio di completamento della procedura (figura sotto).





## Autenticazione Microsoft SQL Server e Predisposizione Database

### ✓ Setup comprensivo di SQL Server (procedura descritta nelle pagine successive)

Qualora non sia presente alcuna versione di SQL Server in macchina, sarà predisposta un'istanza di *SQL Server 2008 R2* con la presente installazione denominata *SQLSPINOFF*.

- Server: indicare digitare il nome del PC seguito da **"/SQLSPINOFF"** (figura sotto)
- User: lasciare indicato **"sa"**
- Password: digitare la **"Aa12345678"**

### ✓ Setup senza SQL Server

Nel caso in cui nel PC sia già presente una versione di SQL Server occorre fornire al programma le credenziali per collegarsi al motore e creare il database

- Server: indicare digitare il nome del PC seguito dal **"/NOMEISTANZA"**
- User: indicare il nome utente utilizzato in sede di installazione SQL Server (solitamente "sa")
- Password: digitare la password utilizzata in fase di creazione Istanza SQL

#### > Autenticazione SQL

Digitare nel campo *Server* la stringa **"NOMECOMPUTER\SQLSPINOFF"**, nel campo *User* comparirà la voce **"sa"** (*System Administrator*) ed infine digitare la password impostata in sede di installazione di *Microsoft SQL Server 2008 R2*, (ovvero **Aa12345678** in caso di prima installazione).

#### > Prefisso Nome Database

Digitare all'interno del campo il nome che si intende assegnare ai database SQL nel quale verranno salvati successivamente i dati (senza usare spazi).

#### > Descrizione Workspace

Digitare all'interno del campo il nome che si intende assegnare al Workspace ovvero la ragione sociale dello studio.

#### > Modalità di Utilizzo



Tramite il *radio button* corrispondente selezionare nella parte inferiore della finestra il tipo di utilizzo del programma nel computer in uso:

- **Monoutente**: utilizzo del programma solo sul computer in uso, singolo posto di lavoro.
- **Multiutente**: utilizzo del pc come postazione principale (*Server*) alla quale si collegheranno altri pc per l'archiviazione dati (*Client*)

### Solo per installazioni MONOUTENZA/SERVER

(Modalità di utilizzo *Multiutente*)

Selezionando la modalità **Multiutente**, verrà richiesta la conferma di condivisione della cartella **SpinOffSrv**, che la procedura di installazione provvederà a condividere in maniera del tutto automatica, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato.




Confermando con **OK** la finestra **Predisposizione Demo/Base** verrà creato il database in *SQL Server* e configurati i Moduli in base al tipo codice di installazione digitato in precedenza, attenderne la chiusura automatica, al termine della quale saranno create sia le icone su *Desktop* sia nel menu di avvio (nel gruppo *SpinOff*).




**Primo accesso al programma**

Al primo avvio del software dall'icona **SpinOff Contabilità**, **SpinOff Fiscali** e **Spinoff Azienda** verrà aperta la finestra con la richiesta per la *Migrazione* dei menu con *Nuova Interfaccia Grafica*.




Premere **Migrazione** per proseguire.





Il prospetto che compare (figura a lato) è puramente informativo, indica la connessione SQL in uso con **SpinOff** (nonostante il database non venga minimamente coinvolto dal presente aggiornamento). D'ora in avanti non sarà più possibile interrompere la procedura, premere **OK** per la definitiva conferma.

L'aggiornamento dei menu è in corso, lo si può notare dal riquadro che compare in basso a destra all'estremità del monitor, denominato **Aggiornamento tabelle** (figura a lato).





Al termine della conversione verrà indicato l'elenco degli *Utenti* di Windows che potranno essere utilizzati per l'accesso al gestionale.




Premere il tasto **Conferma** come indicato (figura a lato).



Il prospetto successivo (figura sotto) è un riassunto degli *Utenti* abilitati all'accesso del programm.



Cliccando nuovamente sull'icona **SpinOff Contabilità** o **Fiscali** o **Azienda** comparirà una videata nella quale si potrà già intravedere la veste grafica del gestionale. L'*Utente* indicato nel campo corrispondente è lo stesso di quello in uso con *Windows*. Per accedere occorre digitare una password della lunghezza minima di 8 caratteri che verrà memorizzata definitivamente confermando la richiesta successiva (figura sotto).



**Opzioni**

In questa sezione è possibile cambiare l'aspetto delle finestre del programma agendo sulla voce **Tema**. Regolando lo **Zoom** è possibile aumentare o diminuire la dimensione dei caratteri all'interno delle finestre.




## Condivisione della cartella *SpinOff* Solo per *Installazioni Multiutenza*

Anche se tenterà di farlo in maniera del tutto automatica, in rari casi potrebbero esserci delle difficoltà di natura tecnica dovuti al Sistema Operativo, all'utenza di Windows o all'impostazione della Rete Aziendale, pertanto si consiglia di procedere prima al controllo e poi alla condivisione della cartella **c:\SpinOff** su *Server* manualmente:


✓ **Condivisione**

Premere tasto destro sulla cartella in **SpinOff** e quindi scegliere **Proprietà** > **Condivisione** > **Condivisione Avanzata**, selezionare il checkbox **Condividi Cartella** e più in basso **Autorizzazioni**. Selezionare la voce **Controllo Completo** (figura a lato) e premere OK.




✓ **Sicurezza** (Autorizzazioni Cartella)


Premere tasto destro sulla cartella in **SpinOff** e quindi scegliere **Proprietà** > **Sicurezza**, premere su **Modifica** (figura a lato).



Nella nuova finestra premere **Aggiungi** > **Avanzate** (tasto in basso a sinistra) e **Trova** nella finestra successiva. Dall'elenco cercare la dicitura **Everyone** e premere **OK** per confermare il **Gruppo** (figura a lato).



Una volta che sarà in elenco insieme con gli altri **Gruppi** selezionare la voce **Controllo Completo** (figura a lato) e premere **OK**.






**Installazione CLIENT**


Dopo aver scaricato l'installer, una volta eseguito, verrà creata una cartella nella *root* principale chiamata **DVDSpin** con tutti i file necessari all'installazione. In seguito, si aprirà una finestra di dialogo in cui verranno mostrate le versioni per ciascun modulo disponibile: Per iniziare l'installazione del programma è necessario fare un clic sul tasto **Setup**. Premere il tasto Avanti per iniziare l'installazione. Nella schermata successiva confermare l'installazione nel percorso C:\SpinOff, premere **Sfoggia** nel caso in cui si desideri installare il software in un disco diverso da quello principale.



Tramite il *radio button* selezionare all'interno della finestra il tipo d'installazione che del prodotto:




- ✓ **Server/Monoutenza**  
Utilizzo del pc come unica postazione o principale (*Server*) in una rete, al quale si collegheranno altri pc (*Client*).
- ✓ **Client**  
per la sola installazione dei componenti *Client* in un pc secondario.
- ✓ **Terminal Server**  
Tipologia riservata a PC dotati di sistema operativo *Server* con accesso remoto.



Terminata l'installazione, si aprirà in automatico una finestra nella quale occorre specificare il percorso della directory **SpinOffsrv** presente su *Server* (cartella già condivisa dalla procedura d'installazione sulla postazione principale o manualmente in seguito dall'utente).

Nel campo proposto (figura sopra) digitare il percorso [\\nomepcserver\SpinOffsrv](#) (dove *nomepcserver* corrisponde al nome del pc principale), oppure premere il bottone coi tre puntini presente alla fine del campo vuoto per ricercare manualmente la directory **SpinOffsrv** (e non *SpinOff* che risulterà comunque condivisa!), quindi premere il tasto *Ok*.



Selezionare **Workspace > Manutenzione Workspace abilitati** e quindi **Abilita Workspace**. Dal menu a tendina selezionare quello proposto in elenco, quindi premere *Ok* per **Riallegare le tabelle** necessarie al completamento della procedura di configurazione *Client*. Rilanciando il programma dall'icona presente sul desktop o nel menu Avvio, prima della schermata di *Login*, partirà una copia delle *dll* principali da *Server* verso il pc locale che potrebbe durare diversi minuti.



**Requisiti Software e Hardware**

**Requisiti Software minimi**

**Sistema Operativi supportati**

<b>Windows 11</b>	Locale, Server, Client	32/64 bit
<b>Windows 10</b>	Locale, Server, Client	32/64 bit
<b>Windows 8</b>	Locale, Client, Server	32/64 bit
<b>Windows 8.1</b>	Locale, Server, Client	32/64 bit
<b>Windows 2012</b>	Locale, Server, Client, Terminal Server	64 bit
<b>Windows 2012 R2</b>	Locale, Server, Client, Terminal Server	64 bit
<b>Windows 2016</b>	Locale, Server, Client, Terminal Server	64 bit
<b>Windows 2019</b>	Locale, Server, Client, Terminal Server	64 bit

**Requisiti Hardware minimi**

**Server / Client**

- CPU: Intel Core 2 Duo (appena sufficiente a far girare il software, si consiglia una CPU di ultima generazione)
- RAM: 4 GB (a salire in base ai posti di lavoro)
- Spazio libero su disco: 10 GB (questo è il minimo richiesto, ma occorre tenere conto degli aggiornamenti)
- Scheda di rete: 100 Mb
- Risoluzione video: 1024x768 pixel
- Connessione a Internet (necessaria solo lato Server)

**Stampanti**

<b>Laser</b>	<b>Aghi</b>
Per stampe in PCL (stampe laser) è necessario che la stampante supporti il linguaggio PCL 5	Richiesta la disponibilità dei driver nativi Windows su tutte le stampanti